

ASTER

Multiplica en 2 una computadora



MANUAL DE INSTALACION

Preparando su computadora portátil

Para instalar ASTER en su computadora portátil debe tener disponible:

- ✓ **Un conector de video.** Revise la parte lateral de su computadora y verifique si tiene un conector VGA.



GRAFICO 1

- ✓ **Un monitor.** Necesita conectar un monitor con conexión VGA a su computadora portátil.
- ✓ **Un teclado USB.** Conecte el teclado USB a la computadora portátil
- ✓ **Un ratón USB.** Conecte el ratón USB a la computadora portátil

IMPORTANTE: Antes de instalar Aster, su computadora debe tener instalado Windows 7, debe tener conectados y funcionando los monitores, teclados y ratones.

VERIFIQUE SI TODO ESTA BIEN: Verifique si:

- ✓ Los dos monitores muestran el escritorio de windows 7
- ✓ Los dos teclados funcionan (el incorporado y el USB)
- ✓ Los dos ratones funcionan (el incorporado y el USB)

TIENE DUDAS? Por favor envíenos un correo a info@aster-la.com para nosotros será grato brindarle todo el apoyo y orientación.

Preparando su computadora de escritorio

Para instalar ASTER en su computadora de escritorio debe tener disponible:

- ✓ **Dos conectores de video.** Revise la parte posterior de la computadora y verifique si tiene por lo menos dos de los conectores que se ven en el gráfico.




GRAFICO 1

- ✓ **Dos monitores.** Necesitamos conectar dos monitores en la computadora, considerando el grafico 1 necesitaremos
 - o Un monitor con conector VGA
 - o Un monitor con conector DVI
- ✓ **Dos teclados.** Conecte los dos teclados USB en la computadora
- ✓ **Dos ratones.** Conecte los dos ratones USB en la computadora

IMPORTANTE: Antes de instalar Aster, su computadora debe tener instalado Windows 7, debe tener conectados y funcionando los monitores, teclados y ratones.

VERIFIQUE SI TODO ESTA BIEN: Verifique si:



- ✓ Los dos monitores muestran el escritorio de windows 7
- ✓ Los dos teclados funcionan (el incorporado y el USB)
- ✓ Los dos ratones funcionan (el incorporado y el USB)

TIENE DUDAS? Por favor envíenos un correo a info@aster-la.com para nosotros será grato brindarle todo el apoyo y orientación.

Obteniendo Aster para su sistema operativo

Aster trabaja exclusivamente en Windows 7. Para obtener la versión correcta de Aster debe conocer si su sistema operativo trabaja bajo 32 bits o 64 bits.

Para verificar el sistema operativo:

	Clic en "Iniciar"
	Con un clic derecho sobre "Equipo" Podrá acceder a las "Propiedades"
	Parte de la información básica del equipo se refiere al "Tipo de sistema" , donde establece si el sistema trabaja bajo 32 o 64 bits.

Aster 32 bits. Obtenga la versión de Aster para 32 bits en:

http://www.aster-la.com/sai/archivo/evaluar/v7x2x32_eng.msi





Aster 64 bits. Obtenga la versión de Aster para 64 bits en:

http://www.aster-la.com/sai/archivo/evaluar/v7x2x64_eng.msi

IMPORTANTE: Guarde el instalador con el mismo nombre en una carpeta





Instalando Aster en su computadora

Para instalar Aster en su computadora, por favor siga los siguientes pasos:

	Abra el archivo acorde al tipo de sistema operativo. v7x2x32_eng.msi para 32 bits o v7x2x64_eng.msi para 64 bits
	Clic en Ejecutar
	Clic en Next
	Clic en Next Si usted desea puede seleccionar otra ubicación para la instalación de Aster y establecer que la instalación sea exclusiva para su perfil. (Just me)





ASTER

MULTIPLICA UNA COMPUTADORA

	Clic en Next
	Clic en Si
	Espere la instalación de Aster
	Clic en Close

Activar Testsigning para utilizar Aster

El modo Testsigning está disponible en la versión de 64 bits, para activar por favor siga los siguientes pasos:





	Abra la carpeta donde fue instalado Aster. C:\Archivos de programa\ASTER-V7
	Abrir el archivo TESTSIGNING ON
	Clic en Si Aceptar los cambios que realizará Aster
	Clic en Si Reiniciar el equipo

IMPORTANTE: Posteriormente puede abrir el archivo "TESTSIGNING OFF" para desactivar el modo.

Iniciar Periodo de Evaluación



Aster por 30 días, iniciar "Trial Period"

Al abrir Aster por primera vez podrá iniciar el periodo de prueba.

	Abra la opción "ASTER Control" Vaya a: Iniciar / Todos los programas / Aster Control / ASTER Control
	Clic en Yes Para la activación de Aster requiere permisos de administrador.
	Clic en Si
	Clic en "Trial period" si desea 30 días de evaluación Para registrar la licencia de Aster antes de concluir el periodo de prueba, abra "Aster Control" presionando la tecla Ctrl o Shift




Registrar Licencia a través de internet




Siga los pasos en "Iniciar Periodo de Evaluación " considerando en el último paso...

	Clic en "Activate" para registrar la licencia Aster
	Debe ingresar el número de la licencia en la casilla y luego presionar el botón "Next" Importante: Verifique tener acceso a Internet

Importante: Si usted activó el periodo de prueba puede esperar hasta que expire para registrar la licencia o puede presionar la tecla Ctrl o Shift al abrir "Aster Control", e iniciar el proceso de registro.

Si no tiene acceso a internet, siga los siguientes pasos para el registro fuera de línea.

	Ingresa el número de licencia y luego presione "other"
	Se generará el código del equipo (Hardware code) debajo del número serial. Copie ambos códigos y téngalos a la mano.
 http://proactive.star-force.com/2.0/activate.php	Vaya a un equipo con acceso a internet y visite STAR FORCE. (Puede hacer clic en la imagen)
	Una vez en el sitio ingrese el número serial (serial number) y el código del equipo (hardware code) Clic en "Get Activation Key" (obtener la llave de activación) Importante: Copie la llave de activación y téngala a la mano.

	Regrese a la pantalla de Activación e ingrese la llave de activación. Clic en "Next"
	Cuando ingrese en Aster Control marque la casilla para iniciar automáticamente "Aster workplaces" Clic en "Apply" Clic en "Enable ASTER ans Restart PC"
	Clic en "Si" Permitir que los cambios se guarden

Importante: Luego de reiniciar el equipo podrá configurar Aster para compartir su computadora con varios usuarios.